


## Q : BarChart Factory(バーチャートファクトリー)を使った印刷方法について

- 今回も前回に引き続き「印刷」についてレクチャーします。テーマは「BarChart Factory (バーチャートファクトリー) を使って印刷する」です。BarChart Factory は、工程's で作成した工程表を差込印刷するためのオプションツールです。BarChart Factory でフォームを作成しておく、いつでも決まった形式で工程表を出力することができます。



### 方法 2: BarChart Factory を使って印刷する

大まかな流れは、以下の通りです。

- 1) バーチャートファクトリーで印刷用帳票レイアウトファイルを作成・保存する。
- 2) 工程's で、作成した帳票レイアウトファイルを指定して工程表を印刷する。

#### ①Bar Chart Factory を起動しましょう。

起動は、工程's の[ツール]メニュー > [Bar Chart Factory]を選択してください。工程's 5.3 以前のバージョンをお使いの方は、デスクトップに作成された[Bar Chart Factory]アイコンをクリックするか、スタートメニュー > すべてのプログラム > WebI > [Bar Chart Factory]をクリックしてください。

#### ②BarChart Factory で印刷用の帳票レイアウトを作成しましょう。

メニューバーのアイコンをクリックして、差込枠を設けます。例えば[工程表枠]アイコンをクリックして画面上でドラッグすると工程表を差込印刷する工程表枠を設けることができます。

作成・配置した枠を右クリックしてプロパティからフォント・枠線など詳細設定をすることができます。

フィールド枠を利用して、工程's で設定したプロジェクト名称や出力日、印刷するビュー名称を差し込むことも出来ます。

デフォルトフィールド以外に、工程's の「プロジェクト情報」画面で 10 ヶまで差込テキストを定義することもできます。



| アイコンと機能 |               |
|---------|---------------|
|         | テキスト枠         |
|         | フィールド枠        |
|         | 工程表枠          |
|         | ページ番号枠        |
|         | 画像挿入枠         |
|         | はんこ枠          |
|         | クリップボードからの挿入枠 |
|         | 折れ線描画         |
|         | 吹き出し描画        |


### ③帳票レイアウトを作成したら、保存してファイルを閉じましょう(BarChart Factory の終了)。

保存は[ファイル]メニュー > [名前を付けて保存]、または上書き保存して、ファイルを閉じて下さい。

注1) BarChart Factory で作成した帳票レイアウトは、工程's で印刷する前に必ず保存して閉じておいてください。ファイルが開いた状態では、工程's からの印刷はできません。

### ④工程's から BarChart Factory で作成したファイルを開いて差込印刷しましょう。

- ・印刷したい工程's ファイルを開きます。
- ・[ファイル]メニュー>[印刷] または [印刷]アイコンを選択します。
- ・[出力先]画面で[Bar Chart Factory]を選択し、[次へ]ボタンをクリックして次画面に進みます。[Bar Chart Factory]画面の[ファイル選択]をクリックして、BarChart Factory で作成したファイルを選択して、パターンファイル名のボックスに設定します。
- ・前回配布した工程's ワンポイントアドバイス vol.9 の設定に倣い[次へ]ボタンで設定を進んで行くと、BarChart Factory ファイルに工程's ファイルが画像差し込みされたプレビュー画面が表示されます。




注2) 工程表をカラー印刷する場合には、工程'図出力ウィザード>オプション画面の「見やすさ」で[印刷の色を使用する]のチェックを外してください。チェックが入っているとカラー印刷できません。

注3) 工程'図出力ウィザード > BarChart Factory 画面で「パターンファイルをオープンできません」と表示された場合は、指定したファイルが開いている可能性があります。開いている場合は閉じてから操作を続けてください。

### ⑤BarChart Factory に差し込んだ工程表を印刷しましょう。

- ・そのまま印刷する場合は[印刷]をクリックしてください。
- ・テキストや図形を追加書き込みすることができます。その場合は[編集モードに切替え]をクリックして編集してください。
- ・編集モードから印刷モードに戻すには、[ファイル]メニュー>[印刷モードに戻る]をクリックしてください。



### 《Tips》

**出力する工程表が複数ページにわたる時、指定した図形やテキストも全ページに出力することができます。**

全ページに表示させたい、テキスト枠や図形を右クリック、ショートカットメニューからプロパティを開きます。

[位置・サイズ]タブの[全ページ共通]でチェックを入れて表示することができます。

注 4) 表示しないページを指定することもできます。

